



# PLANICIEL® Version 17.02

## Interface Paie avec GEPSS®

### Liste des informations actuellement transmises

#### GEPSS :

- nombre d'heure de position générant les indemnités de DJF.
- nombre d'heures de nuits intensives
- nombre d'heures de nuits normales (FPT/FPH)
- indemnités d'insalubrité catégorie 1/2/3
- Nombre d'heures d'astreintes non appelées
- Nombre d'heures d'astreintes appelées
- nombre de CA pris
- Jour de carence (date du 1<sup>er</sup> jour de la période de maladie)

**A noter :** les codes agents dans PLANICIEL doivent être identiques à ceux du logiciel de paie, si vous optez pour le transfert via le code agent. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous.

### Paramétrage général de l'interface avec le logiciel de paie

Un certain nombre d'information sont à saisir. Pour cela, consulter la direction ou la DRH.  
Dans le menu 'Options > Paramètres > Plan4.ini' :

#### Pour les établissements de la FPH :

Options > Paramètres > Plan4.ini

Affichage	Liste des positions d'absences déductibles de la prime de service ( ; )	
Ajertes	Liste des positions de grève pour le calcul des produits pour la paie ( ; )	
Droit d'accès	Liste des positions de présences ne générant pas les indemnités de dimanche et jours fériés ( ; )	
Congés annuels	Liste des positions de nuit correspondant aux nuits dites couchées ( ; )	
Eériés	CETAB : Code établissement	01
Paie	CNI : Code paie/Taux nuit intensive	
Repos liés à la sujétion	CN2 : Code paie/Taux nuit	204 1
RTT	CNN : Code paie/Taux nuit normale	
Reliquats	CDJF : Code paie/Taux indemnités DJF	212 1
CEI / DIF	<input type="checkbox"/> Déduire les heures payées de l'indemnité des dimanches et jours fériés	
Divers	CTPR : Code paie de présence	
	TTPR : Taux présence	
	CHSP : Code paie heures payées	
	THSP : Taux heures payées	
	CHSPP : Code des heures supplémentaires payées	
	<input checked="" type="checkbox"/> Distinguer les Heures supplémentaires de nuits et de DJF	
	Dissocier les heures de DJF et de nuit d'astreintes des heures globales	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
	CAP : Code des astreintes payées	232
	CANA : Code des H. d'astr. non appelées initiales	231
	CASA : Code des heures d'astreintes le samedi	
	CADIM : Code des heures d'astreintes le dimanche	
	CANU : Code des heures d'astreintes la nuit	
	CADE : Code heures de déplacements d'astreintes	
	CCAP : Code paie CA pris	CA
	TCAP : Taux CA pris	1
	<input type="checkbox"/> Transférer uniquement les CA année en cours	
	CCETP : Code paie CET pris	
	TCETP : Taux CET pris	
	CRTPP : Code paie RTT pris	
	TRTPP : Taux RTT pris	
	CCMP : Code paie congés maladie posés	390
	TCMP : Taux congés maladie posés	1
	Code paie de l'indemnité d'insalubrité	Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
	Taux paie de l'indemnité d'insalubrité	
	<input type="checkbox"/> Prendre en compte séjours de l'agent en calculant variables de la paie	

Modifier Fermer



### Pour les établissements de la FPT :

Options > Paramètres > Plan4.ini

Affichage	Liste des positions d'absences déductibles de la prime de service ( : )	
Alertes	Liste des positions de grève pour le calcul des produits pour la paie ( : )	
Droit d'accès	Liste des positions de présences ne générant pas les indemnités de dimanche et jours fériés ( : )	
Congés annuels	Liste des positions de nuit correspondant aux nuits dites couchées ( : )	
Fériés	CETAB : Code établissement	01
Paie	CNI : Code paie/Taux nuit intensive	213 1
	CN2 : Code paie/Taux nuit	
	CNN : Code paie/Taux nuit normale	210 1
	CDJF : Code paie/Taux indemnités DJF	212 1
	<input type="checkbox"/> Déduire les heures payées de l'indemnité des dimanches et jours fériés	
	CTPR : Code paie de présence	
	TTPR : Taux présence	
	CHSP : Code paie heures payées	
	THSP : Taux heures payées	
	CHSPP : Code des heures supplémentaires payées	
	<input checked="" type="checkbox"/> Distinguer les Heures supplémentaires de nuits et de DJF	
	Dissocier les heures de DJF et de nuit d'astreintes des heures globales	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
	CAP : Code des astreintes payées	232
	CANA : Code des H. d'astr. non appelées initiales	231
	CASA : Code des heures d'astreintes le samedi	
	CADIM : Code des heures d'astreintes le dimanche	
	CANU : Code des heures d'astreintes la nuit	
	CADE : Code heures de déplacements d'astreintes	
	CCAP : Code paie CA pris	CA
	TCAP : Taux CA pris	1
	<input type="checkbox"/> Transférer uniquement les CA année en cours	
	CCETP : Code paie CET pris	
	TCETP : Taux CET pris	
	CRTPP : Code paie RTT pris	
	TRTPP : Taux RTT pris	
	CCMP : Code paie congés maladie posés	390
	TCMP : Taux congés maladie posés	1
	Code paie de l'indemnité d'insalubrité	Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
	Taux paie de l'indemnité d'insalubrité	
		239 1
	<input type="checkbox"/> Prendre en compte séjours de l'agent en calculant variables de la paie	

Modifier Fermer

Renseignez les différents codes paies correspondant aux données transférées ainsi que le code établissement :

- Code établissement (sur 2 caractères)
- CDJF et TDJF
- CNI et TNI
- CNN et TNN et / ou CN2 et TN2
- Code et taux des indemnités d'insalubrité (catégorie 2 ou 3)
- Code CAP
- Code CANA
- CCMP et TCMP
- CCAP et TCCAP

Dans l'onglet **Divers**, vous pouvez préciser l'emplacement d'un répertoire réseau pour l'enregistrement du fichier de transfert des variables de paie. Si le logiciel de paie souhaite récupérer le fichier des variables de paie depuis un dossier « **Transfert** » se trouvant sur le disque « **C:\** » du serveur, il faudra que ce dossier soit partagé avec les postes clients et afin que les postes clients puissent mettre le fichier des variables de paie dans ce dossier il faudra dans le plan4ini mettre « **\\nom du serveur\transfert** »

Répertoire sur le serveur de Planiciel

\\nom du serveur\transfert

Si rien n'est précisé, PLANICIEL l'enregistrera dans le répertoire « **C:\Transfert** ».




⇒ N'oubliez pas de cliquer sur le bouton 'Modifier' pour enregistrer.

### Étape 1 : Paramétrage spécifique


#### Indemnité de Nuit

Pour les établissements de la FPT, il faut distinguer les nuits normales et les nuits intensives par agent. Par défaut, tous les agents sont en nuits intensives.

Dans le menu 'Paramètres > Agents', cliquez sur le menu 'Paie > Type de nuit' :



Apparaît cette fenêtre :



Sélectionner le type de nuit, et valider.

**A noter** : Par défaut, un nouvel agent sera paramétré en nuit intensive

#### Indemnité d'insalubrité

Pour ce logiciel, il faut distinguer la catégorie d'insalubrité auquel a droit chaque agent. Par défaut, tous les agents sont en catégorie 3.

Dans le menu 'Paramètres > Agents', cliquez sur le menu 'Paie > Catégorie de l'indemnité d'insalubrité' :



# PLANICIEL® Version 17.02

## Interface Paie avec GEPSS®

Apparaît cette fenêtre :

> Paramètres > Agents (F8)

Code      Nom Prénom      Patronym

Type de nuit

- Catégorie de l'indemnité d'insalubrité
- Catégorie de l'indemnité d'insalubrité pour tous les agents
- Alimentation des numéros de sécu

Section tarifaire      Séjour(s)      Accès

Département Outre Mer

Oui     Non

Dernier CB

Date sortie      25,00

Statut      < Sélectionnez un statut >

**Nota :** Pour le paramétrage et le fonctionnement des insalubrités dans PLANICIEL®, veuillez-vous reporter à la fiche technique dédiée, disponible depuis notre site internet.

**A noter :** Par défaut, un nouvel agent sera paramétré en catégorie 3 pour l'insalubrité.

### Ⓞ Heures d'astreintes non appelées

Pour ce logiciel, il faut paramétrer le nombre d'heures initial de l'astreinte pour chaque horaire d'astreinte (type 'AA').

Par défaut, le nombre d'heures initial d'astreinte n'est pas renseigné.

Dans le menu '**Paramètres > Horaires**', renseignez dans la colonne '**H.Astr.**', pour chaque horaire de type 'AA', le nombre d'heures initial correspondant à une astreinte non appelée :

Voir capture d'exemple ci-dessous

> Paramètres > Horaires

Couleur de police    Couleur de fond    Mettre Noir/blanc    Archiver le code    Liste des codes non utilisés

Tous codes     Codes en vigueur     Codes archivés

Code	Libellé position	H.Trav	Ratio A	H.Pos	H.Astr	Nuit	Nuit N	Nuit I	Sam	Dim	Type	Position	Code PH	Coul. Pol.	Coul.Fond	Insal	Nuit N/I
As	Astreinte Semaine	0,00	0,00	7,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AA					0,00	
Aw	Astreinte Weekend	0,00	0,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AA					0,00	

**Nota :** Pour le paramétrage et le fonctionnement des astreintes dans PLANICIEL®, veuillez-vous reporter à la fiche technique dédiée, disponible depuis notre site internet.

### Étape 2 : Transfert des variables de paie


Allez dans le menu '**Produits des plannings > Produits pour la paie > Edition produit pour la paie**' :

- Ⓞ Modifiez l'année traitée si nécessaire, en cliquant sur le bouton [Année traitée : ...]
- Ⓞ Sélectionnez le mois et le service.
- Ⓞ Lancez le calcul des variables de paie.




# PLANICIEL® Version 17.02

## Interface Paie avec GEPSS®



④ Dans le menu 'Variables de paie > Transfert > GEPSS' :




### 2 modes de transfert vers GEPSS est proposé :

- en s'appuyant sur le **code agent**. Le code agent de PLANICIEL© doit correspondre au matricule agent de GEPSS.
- en s'appuyant sur le **numéro de sécurité social**. Il est nécessaire que cette information ait été enregistrée sur la **fiche agent** - onglet : **Autres**, de chaque agent, au préalable (voir l'outil permettant l'intégration à partir d'un fichier Excel, via le menu : **PAIE > Alimentation des numéros de sécu** - format attendu : **2 colonnes contenant dans l'ordre le code agent, puis le numéro sécurité social**).

L'enregistrement se fait automatiquement dans le répertoire de transfert.

Si vous n'avez pas spécifié de répertoire sur le serveur de PLANICIEL® dans le **plan4.ini** - onglet : **Divers**, vous aurez ce message :



Répondre '**Non**', si votre ordinateur ne dispose pas de disquette.



# PLANICIEL® Version 17.02

## Interface Paie avec GEPSS®

**Nota :** Pour afficher la colonne concernant les heures d'astreintes non appelées, allez dans le menu : 'Affichage'. Cochez les éléments suivants et validez :

Astreintes appelées	<input checked="" type="checkbox"/>
Astreintes non appelées	<input checked="" type="checkbox"/>
Détails d'astreintes	<input checked="" type="checkbox"/>

L'affichage se sera alors le suivant.

The screenshot shows the 'Affichage' (Display) configuration screen in the software. It includes a list of services (ADMINISTRATION, FINANCES, ACCUEILS-STANDARD, INFORMATIQUE, DIRECTION QUALITE) and a table of payroll data. The table has columns for 'Astreintes appelées', 'Astreintes non appelées', and 'H Ast. Non Appelées initiales', which are highlighted with red boxes in the original image. The table also includes columns for 'H. Ast. Sam.', 'H. Ast. Dim.', 'H. Ast. Nuit', 'H. Ast. Depl.', 'H. Ast. Recup.', 'H. Ast. Payées', and 'Heur. payé'.

Transfert EVP	Code agent	Nom	Planning	Jours de prés.	Nb de pos. générant le DJF	Nb d'heures de DJF	Heures Nuits Norm.	Nb Nuits Int.	Heures Nuits Int.	Astreintes appelées	Astreintes non appelées	H Ast. Non Appelées initiales	H. Ast. Sam.	H. Ast. Dim.	H. Ast. Nuit	H. Ast. Depl.	H. Ast. Recup.	H. Ast. Payées	Heur. payé
<input checked="" type="checkbox"/>	021164	MARQ	1000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,00	1,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	024369	AGUD	1000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,00	4,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les données transférées pour les astreintes correspondent aux colonnes encadrées.